

Sezione	Nome dell'Opzione	Note
<b>Punteggio Minimo</b>	Punteggio minimo per passare il test	Inserire un numero nel campo di testo per definire il punteggio minimo che l'utente deve realizzare per passare il test.
<b>Visualizzazione Punteggio</b>  <b>Attenzione:</b> non è possibile configurare questa sezione se l'utente ha già iniziato il test.	Esprimi il punteggio in numeri	
	Esprimi il punteggio in percentuale	
<b>Gestione del Punteggio per Domanda</b>  Queste opzioni potrebbero essere diverse quando si importa nel test una domanda dalla Question Bank.	Punteggio Massimo Attuale	Questo campo non è modificabile ed è calcolato automaticamente in base alla configurazione delle altre opzioni relative al punteggio.
	Nuovo Punteggio Massimo	Questo campo dipende dalla presenza di domande importate dalla Question Bank nel test. Sarà ricalcolato in base al punteggio definito per ogni domanda della Question Bank utilizzata nel test (i punteggi di questo tipo di domande sono assoluti) e ai punteggi individuali definiti per le domande nel test. <b>Il punteggio massimo deve essere superiore alla somma totale dei punti delle domande della Question Bank nel test.</b>
	Nessuna Azione	Con questa opzione, il punteggio sarà distribuito e diviso fra le domande. Questa opzione non è considerata nel caso in cui siano state importate delle domande della Question Bank nel test.
	Punteggio basato sul livello di difficoltà di ogni domanda	Per questa opzione, indicare il punteggio massimo del test nel campo di testo. Nella colonna <i>Definisci il Livello di Difficoltà</i> di ogni domanda, definire se la domanda è molto semplice, semplice, di media difficoltà, difficile o molto difficile. La piattaforma definirà il numero di punti assegnato ad ogni domanda. Questa opzione non sarà applicata a nessuna domanda del test importata dalla Question Bank. <b>Attenzione:</b> se si aggiunge una domanda al test dopo aver selezionato questa opzione, la domanda non sarà inclusa nel calcolo del punteggio finché non si salva nuovamente la configurazione per ricalcolare la distribuzione del punteggio fra tutte le domande, inclusa l'ultima inserita.
	Stesso punteggio per ogni domanda (punteggio totale diviso per le domande visualizzate nel test)	Per questa opzione, digitare il punteggio massimo del test nel campo di testo corrispondente. I punti saranno suddivisi equamente fra le domande. Non è possibile configurare questa opzione se il test include delle domande importate dalla Question Bank. Le domande che non sono proposte all'utente non sono calcolate nel punteggio finale. <b>Attenzione:</b> se si aggiunge una domanda al test dopo aver selezionato questa opzione, la domanda non sarà

		<p>inclusa nel calcolo del punteggio finché non si salva nuovamente la configurazione per ricalcolare la distribuzione del punteggio fra tutte le domande, inclusa l'ultima inserita.</p>
	<p>Scelta del punteggio per ogni domanda</p>	<p>Per questa opzione, definire il tipo di punteggio per ogni domanda, in ogni riga. Quando questa opzione è selezionata, la difficoltà definita per ogni domanda non influenzerà il punteggio. Alla fine della configurazione, dopo aver salvato le modifiche, l'LMS calcolerà il punteggio totale del test e lo visualizzerà sopra questa opzione. Questa opzione non è applicabile per le domande del test importate dalla Question Bank. Ricorda che il punteggio di default assegnato alle domande inserite nel test è 0, a meno che diversamente indicato da una modifica nell'area <i>Definisci la difficoltà e il punteggio per ogni domanda</i> della pagina <i>Gestione dei Punteggi</i>.</p>
	<p>Stesso punteggio per ogni domanda visualizzata (punteggio totale /numero di domande nel test)</p>	<p>Questa opzione è utilizzabile solo se l'opzione <i>Mostra tutte le domande in ordine casuale (ignorando l'ordine predefinito)</i> è visualizzata nell'area <i>Domande</i> nell'area <i>Opzioni Test</i>. Il punteggio sarà distribuito equamente fra le domande visualizzate nel test. Non è possibile configurare questa opzione se il test include delle domande importate dalla Question Bank.</p> <p><b>Attenzione:</b> se si aggiunge una domanda al test dopo aver selezionato questa opzione, la domanda non sarà inclusa nel calcolo del punteggio finché non si salva nuovamente la configurazione per ricalcolare la distribuzione del punteggio fra tutte le domande, inclusa l'ultima inserita.</p>